Руководство администратора по настройке рабочего места оператора ИС ПУОМП

ИС ПУОМП является веб приложением. Для настройки рабочего места необходимо проверить доступность по VIPNet сервера «**АП ТФОМС РС(Я) ПУОМП WEB lin»**



Рис.1.

1. Для этого в приложении ViPNet Client[Монитор] в строке поиска ввести «ПУОМП»
2. Выделить строку «**АП ТФОМС РС(Я) ПУОМП WEB lin»**
3. Нажать на кнопку «Проверить» - должен выйти результат «Доступен»

При положительном результате, нажать двойным кликом строку «**АП ТФОМС РС(Я) ПУОМП WEB lin.**



Откроется окно «Свойство Узла». Зайдите в папку IP-адреса



Командой PING проверьте какой из IP-адресов является рабочим – виртуальный или реальный. (У каждой организации IP- адрес будет отличаться от примера на рисунке.)

http://**IP_PUOMP:9051**/puomp_web - вместо IP_PUOMP запишите ip-адрес сервера **АП ТФОМС РС(Я) ПУОМП WEB lin**

Должен быть примерно такой результат: http://7.0.1.223:9051/puomp_web

Проверьте, открывается ли эта строка в браузере.

Для работы ИС ПУОМП по имени (а не по IP адресу) необходимо произвести настройку DNS – сервера организации или на каждом рабочем месте прописать имя в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (необходимо добавить строку «7.0.1.223 host-puapp» . вместо 7.0.1.223 – должен быть ВАШ **IP –адрес**!). Для коррекции этого файла необходимо иметь права Администратора и запускать программу редактирования файла с правами администратора.



Имя должно быть «host-puapp» С другим именем работать не будет! Строка подключения будет выглядеть так: http://host-puapp:9083/auth/login

Важно! Логины и пароли в новом экземпляре ПУОМП остались такими же, однако сохраненные реквизиты входа в вашем браузере автоматически не подтянутся для новой строки подключения. При необходимости воспользуйтесь сбросом пароля своей учетной записи по номеру 32-64-84.